



USBメモリのセキュリティ+g

USBメモリのセキュリティ++g

USBメモリのセキュリティ#g

USBメモリのセキュリティ##g

## クイックスタート

### ご利用の前に

1. [USBメモリのセキュリティ]には9つのエディションがあります。エディションによって「ライセンス」・「利用可能なUSBメモリの容量」・「同時にインストール可能なUSBメモリ数」などが異なります。エディションの違いについてはホームページ (<http://kashu-sd.co.jp/>)や本ソフトをパソコンにインストール後、ヘルプでご確認をお願いします。本ファイルは主に**団体向けの製品版**の4つのエディション用の説明です。
2. 本ソフトを利用して直接または間接的損害が生じてもいっさいの責任を負いかねますのでご了承下さい。

ここでは[USBメモリのセキュリティ]をはじめてご利用いただく方が、早くUSBメモリにセキュリティ機能をインストールしてご利用いただくために 基本的な使い方を次の項目に分けて説明しています。画面サンプルは##gを利用していますが、アイコンとタイトル以外は特に記載がない限り基本的な使い方には大きな違いはありません。

### [目次]

[パソコンへのインストール](#)

[USBメモリへのインストール](#)

[セキュリティの解除方法1](#)

[セキュリティの解除方法2](#)

[セキュリティの解除方法3](#)

[安全な取り外しツールのコピー](#)

[USBメモリからのアンインストール](#)


[パソコンからのアンインストール](#)

### パソコンへのインストール

セットアップファイルの名前は次のファイル名です。環境によっては、".exe" の部分は表示されていない場合もあります。このファイルを実行（ダブルクリック）して、インストールを開始します。

エディション	ファイル名
+g	UsbEntPg_Setup.exe
++g	UsbEntPPg_Setup.exe
#g	UsbEntSg_Setup.exe
##g	UsbEntSSg_Setup.exe


1. ダウンロードした圧縮(zip形式)フォルダを開いて、セットアップファイルを実行（ダブルクリック）して下さい。次の確認画面が表示された場合は、実行ボタンをクリックして下さい。この画面が表示されない場合は次へ進んで下さい。




2. ユーザーアカウント制御の画面が表示されましたら、[はい]ボタンをクリックして下さい。この画面が表示されない場合は次へ進んで下さい。




3. セットアップを開始する前に次の画面が表示されますので上の大きなボタンをクリックしてインストールを開始して下さい。




4. [セットアップウィザードへようこそ]の画面が表示されましたら、[次へ]ボタンをクリックして下さい。




5. [ライセンス条項]の画面が表示されましたら、ライセンス条項をお読みいただき、条件に同意される場合は[同意する]をクリックしてから[次へ]ボタンをクリックして下さい。その他の場合は[キャンセル]をクリックして下さい。(ライセンス条項に同意いただけない場合は本ソフトをご利用いただけません。)



6. [インストールの確認]の画面が表示されましたら、[次へ]ボタンをクリックしてインストールを開始して下さい。



7. [インストールが完了しました。]の画面が表示されましたら、[閉じる]ボタンをクリックして下さい。インストールが完了しましたら、プログラムメニューとデスクトップにショートカットが自動的に作成されます。



[目次へ戻る](#)


## USBメモリへのインストール

USBメモリにセキュリティ機能をインストールする時、USBメモリはフォーマットされデータはすべて削除されますので、USBメモリへインストールする前に、必要なデータを別のハードディスクなどにコピーしておいて下さい。


1. インストール後デスクトップに作成されたショートカットを実行（ダブルクリック）してください。



2. 最初に起動画面が表示されます。簡単な説明が表示されますので、内容を確認していただき、OK ボタンで次へ進んで下さい。起動画面を表示したくない場合は、"次回から、この画面を表示しない。"にチェックを付けて下さい。次回起動時から、起動画面が表示されなくなります。



3. ライセンスの登録画面が表示されますので、試用ボタンをクリックして次へ進んで下さい。



4. 初回起動時は管理者パスワードの設定画面が表示されます。管理者パスワードとヒントを設定して下さい。管理者パスワードはパソコンにインストールした本ソフトの起動に必要なだけでなく、USBメモリのセキュリティ解除に利用できる重要なパスワードです。複雑(英大文字・小文字・数字混在)で長い(最大32文字)パスワードを設定されることをお勧めいたします。但し、次回からは本ソフトを起動する為に管理者パスワードの入力が必要になりますので、設定した管理者パスワードを忘れられないようご注意ください。悪意の第三者に管理者パスワードが変更されることを防ぐ必要があるため本ソフトをパソコンからアンインストールしても管理者パスワードをリセットすることはできません。パスワードは確認のため同じパスワードを2回入力して下さい。パスワードとヒントを設定後、OKボタンをクリックすると本ソフトのメイン画面が表示されます。

管理者パスワードを設定して下さい。

パスワード(P)

再入力(C)

パスワードを表示する(D)

確認のため同じパスワードを2回入力して下さい。

パスワードを忘れた時のためにヒントを設定して下さい。

ヒント(H)

管理者パスワードを入力する画面で、マウスカーソルをパスワードの入力欄に移動すると表示されます。

OK キャンセル

- ※同じパスワードを2回入力して下さい。
- ※パスワードは、大文字と小文字が区別されます。
- ※パスワードは、パソコンに記憶されます。

5. 2回目以降の起動時は管理者パスワードの入力画面が表示されます。この画面でマウスカーソルをパスワードの入力欄に移動するとヒントが表示されます。管理者パスワードを入力してOKボタンをクリックすると本ソフトのメイン画面が表示されます。

USBメモリのセキュリティ##g

管理者パスワードを入力して下さい。


パスワード(P)

自動生成した複雑なパスワード


自動生成した複雑なパスワード

OK キャンセル

6. USBにディスクが接続されていない場合のメイン画面は次のように表示されています。




7. セキュリティ機能をインストールするUSBメモリをパソコンに取り付けて下さい。USBメモリが表示されましたら、インストールするディスクを選択してインストールボタンをクリックして下さい。



8. セキュリティ機能をインストールすると USB メモリ内のデータはすべて消去されます。確認画面が表示されますので、データを消去してかまわなければ、OK ボタンをクリックして下さい。データを消去できない場合は、キャンセルボタンでインストールを中止して下さい。



9. ディスクのセキュリティ設定の画面が表示されましたら、ユーザーのパスワードとヒントを入力して OK ボタンをクリックして下さい。



※パスワードは、大文字と小文字が区別されます。

※パスワードは、USB メモリ内に記憶されます。


※解除のページは+g にはありません。

※設定項目の詳細は、ヘルプの設定メニューの[ディスクのセキュリティ設定]の説明をご確認下さい。


10. インストールの開始の確認画面が表示されましたら、確認のチェック後、インストールを開始できます。



11. USBメモリへのインストール中は、しばらくお待ち下さい。




12. インストールの完了の画面が表示されましたら、[閉じる]ボタンをクリックして下さい。




13. USBメモリへのインストールが完了するとUSBメモリに、autorun.infとUsbEnter.exeがコピーされます。



14. 正常にインストールされると、パソコンにインストールした[USBメモリのセキュリティ]の画面では、容量が[0.00GB]と表示されます。



15. 正常にインストールされると、USBメモリのドライブのプロパティを確認すると容量が[549KB]になっています。




[目次へ戻る](#)

**セキュリティの解除方法 1**


1. USBメモリを一旦取り外してから、取り付けて下さい。エクスプローラでUSBメモリ内のファイルを表示して下さい。UsbEnter.exeを選択して起動して下さい。



2. 解除ツールの画面が表示されましたら、USBメモリのディスクに設定したパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックして下さい。




3. [しばらくお待ちください。]の画面がエラーが表示されずに消えれば、セキュリティは正常に解除され通常のUSBメモリとしてご利用可能な状態になっています。



[目次へ戻る](#)

**セキュリティの解除方法 2**

1. USBメモリを一旦取り外してから、取り付けて下さい。自動再生の画面が表示されましたら解除ツールを起動(ダブルクリック)して下さい。




※Windows XP では、Service Pack 2 以上がインストールされていないとこの画面は表示されません。

※自動再生機能が無効に設定されているPCの場合、この画面は表示されません。


※Windows 7 では自動再生の画面は表示されますが、解除ツールは表示されません。

※自動再生の画面が表示されない場合は、[セキュリティの解除方法 1](#) でセキュリティを解除して下さい。

2. 解除ツールの画面が表示されましたら、USBメモリのディスクに設定したパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックして下さい。




3. [しばらくお待ちください。]の画面がエラーが表示されずに消えれば、セキュリティは正常に解除され通常のUSBメモリとしてご利用可能な状態になっています。



[目次へ戻る](#)

### セキュリティの解除方法 3

1. USBメモリを一旦取り外してから、取り付けて下さい。エクスプローラを起動して、USBメモリのドライブを右クリックして表示されるメニューの解除ツールを選択して起動して下さい。




※Windows XP では、Service Pack 2 以上がインストールされていないとこのメニューは表示されません。


※Windows 7 では右クリックメニューに解除ツールは表示されません。

※右クリックメニューに解除ツールが表示されない場合は、[セキュリティの解除方法 1](#) でセキュリティを解除して下さい。

2. 解除ツールの画面が表示されましたら、USBメモリのディスクに設定したパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックして下さい。



3. [しばらくお待ちください。]の画面がエラーが表示されずに消えれば、セキュリティは正常に解除され通常のUSBメモリとしてご利用可能な状態になっています。




[目次へ戻る](#)


**安全な取り外しツールのコピー**

USBメモリの取り外しをおこなうツール(UsbExit.exe と autorun.inf)をUSBメモリにコピーします。取り外しの機能はWindowsにある機能ですので必須ではありませんが[USBメモリのセキュリティ]用の追加の機能がありますので使用されることをお勧めしています。ご使用されて不要な場合は削除してもかまいません。


1. USBメモリを接続してセキュリティを解除して下さい。




2. 操作メニューの[安全な取り外しツールのコピー]を選択して下さい。




3. [処理は正常に終了しました。]と表示されましたら、USBメモリに[安全な取り外しツール]がコピーされています。



4. USBメモリ内に autorun.inf と UsbExit.exe が作成されます。



5. UsbExit.exe を起動(ダブルクリック)すると次の画面が表示されます。[保護領域を隠す]をクリックすると保護領域から非保護領域へ切り替えることができます。[安全な取り外し]をクリックするとUSBメモリをパソコンから安全に取り外すことができる状態にします。



[目次へ戻る](#)


**USBメモリからのアンインストール**

セキュリティ機能をUSBメモリからアンインストールして通常のUSBメモリに戻します。セキュリティ機能をインストールしたUSBメモリを通常のUSBメモリに戻すためには操作メニューの[アンインストール]をおこなう必要があります。WindowsのフォーマットをおこなってもUSBメモリを通常のUSBメモリに戻すことはできません。この操作でデータは消去されますので、必要に応じてデータをバックアップ後おこなってください。

1. パソコンにインストールした[USBメモリのセキュリティ]を起動して、セキュリティ機能をインストールしたUSBメモリを取り付けて選択して下さい。




2. 操作メニューの[アンインストール]を選択して下さい。




3. USBメモリからセキュリティ機能をアンインストールするとデータはすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は、[キャンセル]ボタンをクリックして下さい。消去されてもかまわなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。



4. 処理が正常に終了すると、次の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックして下さい。



5. USBメモリからセキュリティ機能をアンインストールするとUSBメモリの全容量がパソコンの[USBメモリのセキュリティ]の画面に表示されます。




[目次へ戻る](#)

## パソコンからのアンインストール

本ソフトをパソコンから削除します。パソコンから本ソフトを削除されてもセキュリティ機能をインストールした USB メモリは自動的に元に戻りません。USB メモリからセキュリティ機能を削除して通常の USB メモリに戻すためには本ソフトをパソコンから削除される前に[\[USB メモリからのアンインストール\]](#)の処理を行って下さい。パソコンからの アンインストールは、XP の場合は[コントロール パネル] の [プログラムの追加と削除]、Windows Vista / 7 の場合は、[コントロール パネル] の[プログラムと機能]からおこなって下さい。以下は、Windows 7 の場合のパソコンからのアンインストールの例です。

1. スタートメニューからコントロールパネルを起動して下さい。




2. コントロールパネルの[プログラムのアンインストール]を選択して下さい。



3. [プログラムと機能]の画面で、本ソフトを選択して、[アンインストール]ボタンをクリックして下さい。



4. 削除の確認画面が表示されましたら、[はい]ボタンをクリックすると本ソフトがパソコンからアンインストールされます。



[目次へ戻る](#)