


## シリアルのない USB へのインストール

このファイルは製品版「USB メモリのセキュリティ+ / ++ / # / ## / +g / ++g / #g / ##g」で USB メモリへのインストール時に「シリアル番号が見つかりません。」と表示される USB メモリへのインストール方法をご案内しています。



### ご利用上の注意

1. シリアル番号が見つからない USB メモリの場合、USB メモリへのセキュリティ機能のインストール・アンインストールなどの操作をされる際は、同じ USB ポートに接続されるようお願いします。インストール時とアンインストール時に異なる USB ポートに接続されると違う USB メモリと認識されて、利用中の USB メモリ数が減らない原因になります。
2. シリアル番号が見つからない USB メモリを複数ご利用された場合、ライセンスメニューの「PCのライセンス」画面に表示される利用中の USB メモリ数と実際に利用されている USB メモリ数が一致しない原因になります。
3. バージョンの最後に i が付く「USB メモリのセキュリティ グループエディション」はこのファイルの方法はご利用頂けません。


(1) 「USB メモリのセキュリティ+ / ++ / # / ## / +g / ++g / #g / ##g」のインストール先のフォルダをエクスプローラで表示します。

32bit 版 Windows の場合は、「C:\Program Files\KASHU」フォルダ内、64bit 版 Windows の場合は「C:\Program Files (x86)\KASHU」フォルダ内の以下のフォルダです。

エディション	インストール先のフォルダ
+	UsbEntPVer.(バージョン番号)
++	UsbEntPPVer.(バージョン番号)
#	UsbEntSVer.(バージョン番号)
# #	UsbEntSSVer.(バージョン番号)
+ g	UsbProPVer.(バージョン番号)
++ g	UsbProPPVer.(バージョン番号)
# g	UsbProSVer.(バージョン番号)
# # g	UsbProSSVer.(バージョン番号)


## シリアルのない USB へのインストール

(2) インストール先の設定ファイル(UsbEnt.ini)の[Set]の下に”NoSerial=1”を追加します。




※保存できない場合は一旦ファイルをデスクトップなどに保存後インストール先の設定ファイル(UsbEnt.ini)に上書きコピーして下さい。

(3) (2) の設定後「シリアル番号が見つかりません。」の画面で無視ボタンが表示されるようになりますので無視ボタンをクリックして USB メモリにインストールします。



無視ボタンをクリックしてインストールして下さい。

(4) USB メモリにインストール後 autorun.inf に設定を追加する



[Set]  
IDCheck=0  
の 2 行を追加して下さい。

以上です。